Configuraciones

- Configuraciones de empresa
  - Configuración para servidor de email
- Consulta de Licencias en bascore
- Talonarios
  - CONFIGURACION DE TALONARIOS DE REMITO DE EGRESO
- Procedimiento para Actualizar el QRP


Configuraciones de empresa

Configuración para servidor de email

1. Ingresar al menú de empresas.


   > Tablas > Configuración > Empresas

2. Seleccionar empresa a configurar y en pestaña de **Datos Grales**, en el apartado de ***Parámetros para envío de email***, establecer datos de servidor de correo.




Consulta de Licencias en bascore


1. ingresar al administrador de licencias a través de RDP




2. En el ingresamos a BASCORE control.




3.Ingresamos a "licencias de administrador>Asignación"



4.Ingresamos a distribucion de licencias para ver las licencias asignadas



5. seleccionamos la licencia en cuestion, al seleccionarla veremos qué equipo está usando la licencia



Talonarios

Talonarios

CONFIGURACION DE TALONARIOS DE REMITO DE EGRESO

Paso 1:


Acceder al usurario administrador es Bascs.

Paso 2:

Ingresar a la ventana:


TABLAS<<CONFIGURACIONES<<TALONARIOS-

como se Muestra en la figura de abajo.




Paso 3:

Ingresar el numero de talonario a configurar en la casilla asignada



Paso 4:


Seleccionar la ventana de Emisión y seleccionar el método de emisión del comprobante, la misma puede ser por impresora local, generar un archivo pdf para destinar a una carpeta, también se deberá configurar la impresora a la cual se imprimirán los comprobantes; la misma puede ser a la impresora por defecto del puesto o conectándose al puesto del trabajo del operario y seleccionando la misma. tal y como muestra en la figura de abajo.



Paso 5:

Ingresar a la ventana de parámetros de impresión en la cual asignaremos un QRP. y determinaremos los parámetros como cantidad de copias a emitir entro otros que figuran en la imagen de abajo

obs: utilizar el QRP correspondiente para cada talonario.


Talonarios
Empresa
1
FIBRAS DE VIDRIO CAAGUAZU SA (FIBRAC SA)
Código
1454
Descripción
Remis Egr. ENVIO MP-INSUM
Comprobantes
Vigencias
Emisión
Parámetros impresión
Workflow
Alertas
Formato de impresión
SPBFRE01
Examinar
Plantilla para fondo (emisión por pdf)
Examinar
Copias
Cantidad
Por Sistema Operativo
Por programa
En preparación
Admite vista previa
Texto para marca de agua
BORRADOR
Se imprime al generar el comprobante
Avisa antes de imprimir
Se pueden eliminar comprobantes impresos
Se consolidan los ítems al imprimir
Se consolidan los despachos y partidas
Se detallan los multicheques electrónicos
Pedidos
Detalla ubicaciones
Ordenamiento
Código de ubicación
Recibos y órdenes de pago
Detalla comprobantes asociados a las aplicaciones
Detalla retenciones
Colores
Consolidados
Detallados
Medidas
Consolidadas
Detalladas
Tabuladas

Procedimiento para Actualizar el QRP


Paso 1: Identificación del Programa de Actualización del QRP

Ubica en el escritorio de tu pantalla el ícono o acceso directo correspondiente al programa de actualización de QRP. Este programa es responsable de realizar las tareas de actualización y asegurarse de que el sistema esté al día.



Paso 2: Ejecutar la Aplicación como Administrador

Haz clic derecho sobre el ícono de la aplicación en el escritorio. Esto desplegará una lista de opciones. En este menú, selecciona la opción **"Ejecutar como administrador"** para garantizar que la aplicación tenga los permisos necesarios para realizar las actualizaciones de manera correcta.



Paso 3: Aplicación de Configuraciones

Una vez que ejecutes el programa, aparecerá una ventana con fondo negro en la que se iniciarán y aplicarán automáticamente las configuraciones predeterminadas. Espera a que el proceso finalice sin cerrar la ventana, ya que el sistema está realizando los ajustes necesarios para completar la actualización de manera correcta.

